

Tema 8				
Titlul :	Oglindit par-impair			
Date de intrare	Numărul natural <i>n</i> citit din fișierul numar.in .			
Date de ieșire	Fișierul numere.out .			
Semnificație	În fișierul numere.out se află, separate printr-un spațiu, oglintitul-par (oglintitul din care s-au eliminat cifrele impare) și oglintitul-impair (oglintitul din care s-au eliminat cifrele pare).			
Exemplu	numar.in	1879456	102456	12345
	numere.out	648 5971	6420 51	42 531

Tema 9				
Titlul :	Modific nr-cif-poz			
Date de intrare	Numerele naturale <i>n, cif, poz</i> citite din fișierul numere.in .			
Date de ieșire	Fișierul numar.out .			
Semnificație	În fișierul numar.out se află numărul obținut prin modificarea cifrei de pe poziția poz - de la dreapta la stânga - cu cifra cif .			
Exemplu	numere.in	1234 9 3	456 8 1	78 5 6
	numar.out	1934	458	500078

Tema 10				
Titlul :	Inserez nr-cif-poz-ST-DR			
Date de intrare	Numerele naturale <i>n, cif, poz</i> citite din fișierul numere.in .			
Date de ieșire	Fișierul numar.out .			
Semnificație	În fișierul numar.out se află numărul obținut prin inserarea cifrei cif pe poziția poz - de la <u>stânga la dreapta</u> .			
Exemplu	numere.in	12345 9 2	458975 2 6	45 3 6
	numar.out	1 <u>9</u> 2345	45897 <u>2</u> 5	45000 <u>3</u>

Tema 11				
Titlul :	Inserez nr-cif-poz-DR-ST			
Date de intrare	Numerele naturale <i>n, cif, poz</i> citite din fișierul numere.in .			
Date de ieșire	Fișierul numar.out .			
Semnificație	În fișierul numar.out se află numărul obținut prin inserarea cifrei cif pe poziția poz - de la <u>dreapta la stânga</u> .			
Exemplu	numere.in	12345 9 2	458975 2 6	45 6 5
	numar.out	1234 <u>9</u> 5	<u>4</u> 258975	<u>6</u> 0045

Tema 12				
Titlul :	Șterg poz-ST-DR			
Date de intrare	Numerele naturale <i>n, poz</i> citite din fișierul numere.in .			
Date de ieșire	Fișierul numar.out .			
Semnificație	În fișierul numar.out se află numărul obținut prin ștergerea poziției poz - de la <u>stânga la dreapta</u> .			
Exemplu	numere.in	12345 2	458975 6	45 6
	numar.out	1345	45897	45

Tema 13				
Titlul :	Șterg poz-DR-ST			
Date de intrare	Numerele naturale <i>n, poz</i> citite din fișierul numere.in .			
Date de ieșire	Fișierul numar.out .			
Semnificație	În fișierul numar.out se află numărul obținut prin ștergerea poziției poz - de la <u>dreapta la stânga</u> .			
Exemplu	numere.in	12345 2	458975 6	45 6
	numar.out	1235	58975	45